


CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS 7 64 BITS PARA UTILIZAÇÃO DO DYS 4.0

Para que o Dys 4.0 rode com todas as suas funções de impressão no Windows 7 de 64 bits, é necessário configurar arquivos de banco de dados do sistema operacional.

Abaixo o passo a passo, com as respectivas telas geradas pelo sistema operacional (W7 64bits):

- (1) Entre no *Windows Explorer* e procure o arquivo **odbcad32.exe** que se encontra no seguinte caminho:
C:\Windows\SysWOW64
- (2) Clique, do lado direito da janela, duas vezes seguidas no arquivo **odbcad32.exe**.




Observação para usuários avançados:


Clicando no logotipo do Windows (antigo Iniciar do Windows XP) e digitando somente o nome do arquivo na linha executável não vai funcionar para o Windows 7 em sistemas operacionais de 64 bits. Será necessário disparar o arquivo executável de dentro da pasta no caminho citado acima.

Assim sendo, ao clicar, opcionalmente, no logotipo do Windows, na linha executável (com a lupa) deve ser digitado todo o caminho, ou seja **c:\windows\syswow64\odbcad32.exe** seguido do ENTER do teclado...


- (3) Na janela que aparecerá (**Administrador de fontes de dados ODBC**), na guia **Fontes de dados de usuário**, clique no botão **Adicionar**.



- (4) Aparecerá a janela para **Criar nova fonte de dados**. Selecione a linha **Driver da Microsoft para arquivos texto**, como na tela abaixo, e clique no botão **Concluir**.



- (5) Na nova janela (**Configurar ODBC para arquivos de texto**), no campo **Nome da fonte de dados:** digite, exatamente como visto abaixo, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas e o espaço entre as palavras: **Arquivos texto** e clique no botão OK.



PRONTO! Seu Sistema Operacional está configurado para trabalhar com o **Dys !**

Bom trabalho!